

טיפים לחלונות:

1. כאשר פותחים את חלון הפעלה (מתפריט התחל) אפשר לגרור לתוכו סמלים windows-1 יזין את הניתוב בצורה אוטומטית.
2. ב-windos 98 אפשר לעשות קליק ימני על סמלים בתוך התפריט התחלה.
3. ב-windos 98 אפשר לשנות את התצוגה בסייר ל-thumbnails ע"י בחירה מתוך תפריט תצוגה (כאשר צריך לפני כן לסמן את התיקה ובקליק ימני - מאפיינים - לבחור באופציה של אפשר תצוגת thumbnail.
4. במידה ורוצים להתקין office 97 ויש רק גרסת שדרוג ואין גרסה קודמת של ה-office מותקנת אפשר לשלוח את ההתקנה ל-CD-Rom של ה-office 97 עצמו - והוא יזהה את עצמו בתור גרסה קודמת מותקנת.
5. איך אפשר לערוך סמל של ReStart? פתח את פנקס הרשימות, הדפס: @exit ושמור את הקובץ בשם: restart.bat, צור קיצור דרך לקובץ על שולחן העבודה, תן עליו קליק ימני ובחר בלשונית "תוכנית" וסמן את האופציה "סגור ביציאה", בחר בלשונית "מתקדם" ובחר באופציות: "מצב ms-dos" ו-"הזהר לפני כניסה למצב ms-dos".
6. כדי לאתחל את המחשב למצב dos באופן קבוע: ערוך את הקובץ msdos.sys והוסף/שנה את השורה: Bootmenu=1
7. אפשרויות שונות לשינוי שם לקובץ: בחר בקובץ, לך לתפריט "קובץ", בחר ב"שנה שם". בחר בקובץ, קליק ימני - שנה שם. בחר בקובץ, המתן שניה ובחר בו שוב (פעמיים קליק שמאלי). בחר בקובץ ולחץ F2.

8. אפשר להזיז את שורת המשימות (השורה האפורה למטה) ע"י גרירה עם העכבר – אפשר למקם אותה גם בקצה העליון של המסך או באחד הצדדים.

9. להקטין את כל החלונות בבת אחת: קליק ימני על שורת המשימות ובחירה ב-minimize all windows או להקיש על מקש M+ WINDOWS

10. כדי לבחור יותר מקובץ אחד – להחזיק את מקש ה-Ctrl לחוץ ולבחור עוד קבצים.

11. כדי למחוק קובץ בצורה ישירה (בלי לשלוח לסל המחזור – החזק מקש Shift לחוץ כאשר תלחץ del).

12. כדי להגיע יותר מהר למסך מערכת מתוך לוח הבקרה – קליק ימני על "המחשב שלי" ובחירה במאפיינים. כמו כן אפשר להגיע יותר מהר למסך תצוגה מתוך לוח הבקרה ע"י קליק ימני על שולחן העבודה ובחירה במאפיינים.

13. אפשר ליצור קיצור דרך של המדפסת על שולחן העבודה (ע"י גרירה של המדפסת מתיקיית המדפסות) ואז לשלוח מסמכים להדפסה ע"י גרירה שלהם לסמל המדפסת.

14. לרווח סמלים (לשנות את הרווחים ביניהם) – קליק ימני על שולחן העבודה – בחר ב-Appearance ושנה את המספרים ב: "אנכי" ו-"אופקי" (ברירת המחדל היא: אנכי – 43; אופקי – 60).

15. כדי להניח סמל של לוח הבקרה על השולחן עבודה, צור תיקיה על שולחן העבודה ושנה לה את השם ל-Control Panel

16. לשנות את השם של סל המחזור כנס ל-registry editor (התחל – הפעלה – regedit), ערוך חיפוש לסל המחזור (Bin Recycle), ובצד הימני תן דבל קליק על הסמל ותן לו ערך אחר (שינוי שם).

17. אתחול windows מבלי לאתחל את המחשב: בחר בתפריט התחל – כיבוי והפעלה מחדש כאשר מקש Shift לחוץ כל זמן האתחול.

18.עדכון (רענון/refresh) ה-registry מבלי לאתחל את המחשב: לוחצים Alt+Ctrl+Del ובוחרים ב-explorer וב"סיים משימה" (end task) וכאשר המחשב שואל אם לעשות אתחול תענה בביטול, ובחלון הבא שיופיע בחר שוב ב"סיים משימה".

19.אם ברצונך להדפיס את מה שמופיע על המסך כמו שהוא לחץ על המקש Print Screen ולאחר מכן אפשר לעשות לו הדבקה בכל מיני אפליקציות (Word, PowerPoint...) ע"י בחירה בתפריט בעריכה – הדבק ומשם לשלוח אותו להדפסה. אם נרצה להדפיס רק חלון מתוך כל המסך נבחר בחלון (קליק שמאלי) ונלחץ על המקש Print Screen כאשר תחזיק את מקש Alt לחוץ, ואז עושים לו הדבק באותה צורה שפורטה מקודם.

20.לשנות שיוך קבצים במהירות (לפתוח סוג מסוים של קבצים בעזרת יישום שונה מברירת המחדל לדוגמא: לפתוח קובץ תמונה bitmap בעזרת ACD See במקום להשתמש בצייר): סמן את הקובץ המבוקש (או קובץ מהסוג המבוקש), קליק ימני כאשר מקש ה-Shift לחוץ יתן אופציה נוספת של "פתח באמצעות" (open with) ואז בחר ביישום המבוקש או במידה והוא לא מופיע בחר ב"אחר" (other) ובחר אותו דרך הסייר שיפתח, סמן את האופציה "השתמש תמיד בתוכנית זו לפתוח סוג זה של קבצים" ואישור.

21.גבה את ה-registry בעזרת תוכנה שנמצאת ב-CD של windows 95 תחת ניתוב: other\misc\cfgback\cfgback.exe הגיבוי הזה שומר לך 9 עותקים אחרונים של ה-registry תחת פורמט *rbk. שאפשר לשחזר ממנו את ה-registry בכל זמן.

22.כדי להוסיף את האפשרות "שלח לסל המחזור", גרור את הסמל של סל המחזור לתוך תיקיית windows\send to ייוצר שם קיצור דרך שיתן לך את האופציה הנ"ל. באותו אופן ניתן להוסיף לתיקיה זו כל אובייקט אחר או תיקייה אחרת מ-windowns.

23.כדי להזיז/להעלים את כפתור התחל – לחץ עליו פעמיים, עכשיו כשהוא מקווקוו (מסומן בקו לא רציף) לחץ על Alt ועל מקש מינוס, ובחר ב"סגור" או "הזז" לפי רצונך.

24. מקשי קיצור יעילים:

- א. הקטן את כל החלונות – M + windows.
- ב. פתח סיייר (Explorer) – E + windows.
- ג. פתח שורת הפעלה (Run) – R + windows.
- ד. פתח טופס חיפוש (Find) – F + windows.
- ה. החלפה בין תוכניות פעילות – TAB + windows.
- ו. שנה שם – F2.
- ז. הפעל תפריט – F10.
- ח. רענן – F5.
- ט. הדפסה – P + ctrl.
- י. הפעלת תפריט התחל – Esc + ctrl או מקש windows.
- יא. פתיחת חלון מאפיינים – Enter + Alt.
- יב. פתיחת תפריט (קליק ימני) – F10 + Shift.

נכתב ע"י: Easy Help

דואר אלקטרוני: Support@easyhelp.net

אתר בית: <http://www.easyhelp.net>

הורד מהאתר: [Http://www.Guides.co.il](http://www.Guides.co.il)